


RETIRAR USB O DISCO EXTERNO CON CMD

Alguien preguntó: "¿hay un símbolo del sistema (**cmd.exe** desde Win7) comando para expulsar una unidad de disco usb?" que, lamentablemente, cerrado como un duplicado de este hilo. Sin embargo, la pregunta fue sobre la extracción de unidades USB, mientras que en la Consola de Recuperación de **Windows** / Sistema de Recuperación de Símbolo del sistema, por lo que es poco probable que ninguna de las utilidades anteriores le ayudará. En tal situación, el siguiente método usando **Diskpart** debería funcionar:

1. Escriba **diskpart** y esperar a que el símbolo de diskpart (**DISKPART>**)
2. Escriba **list volume**
3. Nota el número de volumen de la unidad USB con cuidado (el uso de listados de propiedades tales como la letra de la unidad, la etiqueta, el tamaño y el tipo de ayuda)
4. Escriba **select volume <number>**, donde **<number>** es el número del volumen se señaló anteriormente



```
Administrator: X:\windows\system32\cmd.exe - diskpart
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

X:\Sources>diskpart

Microsoft DiskPart version 6.0.6001
Copyright (C) 1999-2007 Microsoft Corporation.
On computer: MINWINPC

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label          Fs          Type          Size         Status
  -----  ---  -
  Volume 0          D  FRMEUOL_EN_   UDF         CD-ROM        2198 MB     Healthy
  Volume 1          C                NTFS        Partition     20 GB       Healthy

DISKPART> select volume 1
Volume 1 is the selected volume.
DISKPART>
```

4. Escriba **remove all dismount**
5. Escriba **exit** a cierre de Diskpart

Ahora usted debería ser capaz de eliminar de forma segura la unidad USB, sin temor de la pérdida de datos.

Fuente: <https://www.enmimaquinafunciona.com/pregunta/27490/eliminar-el-dispositivo-usb-desde-la-linea-de-comandos>